



E-mail instellen



Windows 10

Handleiding




solcon


Internet van morgen.
Sinds 1996.

Hoe stel ik een e-mailaccount in bij Windows 10?

Dit kunt u doen door op de Windows knop links onderin uw beeldscherm te klikken. ▶



Vervolgens klikt u op de tegel Mail. ▶
(De kleur van de achtergrond kan anders zijn bij u)




Als u op de tegel heeft geklikt krijgt u het volgende scherm te zien. ▶


Dit is het startscherm van Windows Mail, in dit scherm klikt u op “AAN DE SLAG”



In dit scherm kiest u de optie “ACCOUNT TOEVOEGEN” ▶




In het scherm voor account toevoegen kiest u geen van de opties die u eerst te zien krijgt.




Als u naar onderen scrolt krijgt u de optie "GEAVANCEERDE CONFIGURATIE" te zien, dit is de optie die u kiest. ▶



Als u geavanceerde configuratie heeft gekozen kiest u in het daaropvolgende scherm "INTERNET-E-MAIL"



De gebruikersnaam is meestal het e-mailadres zonder "@solcon.nl" ▶



Hier voert u uw wachtwoord in ▶

De accountnaam is de naam die het account later in het overzicht krijgt ►

Met deze naam verzend u ► berichten naar de ontvanger

Hier vult u de server voor ► inkomende e-mail in. Voor Solcon klanten is dit *imap.solcon.nl*

Hier kiest u het accounttype, tegenwoordig gebruiken we hiervoor IMAP4



Accountnaam
voorbeeld


Berichten verzenden met deze naam
Voorbeeld

Server voor inkomende e-mail
imap.solcon.nl

Accounttype
IMAP4 ▼

Hier vult u de server voor uitgaande mail in, voor Solcon klanten is dit: *mail.solcon.nl*

Het vinkje voor uitgaande server vereist verificatie laat u staan, ook het vinkje voor 'Dezelfde gebruikersnaam en wachtwoord gebruiken voor het verzenden van mail' laat u staan. De twee vinkjes over SSL vinkt u uit. Om verder te gaan klikt u op "AANMELDEN".



Server voor uitgaande e-mail (SMTP)
mail.solcon.nl

Uitgaande server vereist verificatie

Dezelfde gebruikersnaam en hetzelfde wachtwoord gebruiken voor het verzenden van e-mail


SSL vereisen voor inkomende e-mail

SSL vereisen voor uitgaande e-mail

Annuleren Anmelden

Dit is de slotpagina, hier krijgt u eventuele foutmeldingen te zien, in het geval dat alle tests succesvol zijn krijgt u te zien dat het account succesvol geconfigureerd is.

Om verder te gaan klikt u op "GEREED".



Een account toevoegen ✕

Klaar!
Uw account is geconfigureerd.


✉ voorbeeld@solcon.nl

Gereed

Hier klikt u op de knop: U kunt aan de slag gaan ►

U kunt aan de slag gaan

In dit scherm ziet u uw Postvak IN, hier ziet u alle mail staan die momenteel ook in uw mailbox te zien zijn op ssw.solcon.nl



Heeft u hulp nodig?

Meer informatie over het aansluiten, installeren en gebruik van uw modem en TV-ontvanger leest u in de uitgebreidere handleiding. Deze kunt u downloaden op www.solcon.nl/handleidingen

Heeft u vragen?

Dan helpen onze medewerkers u graag verder. U kunt onze technische helpdesk bereiken op werkdagen van 8.00 tot 20.00 uur en op zaterdag van 9.00 tot 17.30 uur via **088 - 003 22 22**. U kunt ook een e-mail sturen naar support@solcon.nl

Social media



[@Solcon](#) > voor nieuws en acties van Solcon



[@Solcon_Storing](#) > voor updates over onderhoud en storingen



facebook.com/solconNL > voor nieuws en acties van Solcon



[Whatsapp](#) > 06 - 39 44 04 00



solcon

Internet van morgen.
Sinds 1996.